

1

, Windows メールの「ツール」から「アカウント」をクリッ クします。



8

9

「インターネットアカウント」 画面では右上の「追加」 をクリッ クします。



アカウントの種類の選択画面では「電子メールアカウント」 を選び「次へ」をクリックします。

	<u>×</u>
アカウントの理想の選択 送加するアカウントの機構を選択してください。	
アカウントのセットアップに必要な管督	

10 表示名にお客様のお名前を入力し、「次へ」をクリックします。

電子メールを送信するときに、名前が [登出人] のフィールドに表示されます。表示する 名前を入力してください。
表示名(): Taro Nski 例: Taro Chofu
豊子メール アカウントの清朝について

- 11
 - 電子メールアドレスには、ネスク・インターネット・会員登録 証に記載の、お客様の「Eメールアドレス」を入力し、「次へ」 をクリックします。

G	
	インターネット電子メール アドレス
	電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。
	電子メール アソンス(E): (msky@po6.nsk.ne.jp 例: t < hoku@microsoft.com
	<u> 最子メールアカウントの情報について</u>
	(∭) ≠v>tı)

12 ネスク・インターネット・会員登録証をご確認いただき、受信メールサーバーには「Eメール受信サーバー」を入力し、送信メールサーバーには「Eメール送信サーバー」を入力してください。入力後、「次へ」をクリックしてください。

Θ	
電子メール サーバーのセットアップ	
受信メール サーバーの職業(S) POP3 -	
受信メール (POP3 あたは IMAP) サーバー([): po6.nsk.ne.jp	
送信メール (SMTP) サー/(一名(<u>0</u>): po6.nsk.ne.jr	
□ 送信サーバーは認証が必要(V) 風子メールサーバーの情報について	
	516

13 ネスク・インターネット・会員登録証をご確認いただき、ユー ザー名には「Eメールアカウント」を入力し、パスワードには「E メールパスワード」を入力してください。 入力後、「次へ」をクリックしてください。

Θ		×
インターネット メール ログオ	>	
インターネット サービ してください。	スプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力	
ユーザー名(<u>A</u>):	nsky	
パスワード(Ⴒ):	●●●●●● 図/パスワード麦条存する(近)	
		_
	(次へ(N)) キャンセル	

14

設定完了画面が表示されますので、「完了」をクリックし てください。



15 インターネットアカウントの画面で該当のメールアカウ ントを選び「プロパティ<mark>」をクリックします。</mark>

インターネット アカウント 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、15回1をクリックします。5回1 アカウントやニュースグループを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックします。5回1 アウントウェニースグループを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックします。5回1 アウントウェニースグループを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックします。5回1 アウントウェニースグループを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックします。5回1 アウントウェニースグループを編集、エクスボート(原定) アウントフミュニティ(原定) アイクロソフト コミュニティ(原定) アイクロソフト コミュニティー アイン クリークス アントロシー 原本の分支(空気) 原本の分支(空気) 原本の分支(空気) 原本の分支(空気)	
除子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、回加] をクリックします。 違加 アカウントやニュースグループを構築、エクズボート、削除するには、対象をクリックしてから、 # 製作をクリックします。 シーレークを構築、エクズボート、削除するには、対象をクリックしてから、 # 製作をクリックします。 シーレのします。 マイクロソフト コミュニティ (原定) mskrp06.nsk.ne.jp マイクロソフト コミュニティ (原定) mskrp06.nsk.ne.jp ディレクトリ サービス レクスポート(j), エクスポート(j), レクスポート(j), レクスポート(j), レクスポート(j),	アカワント
	サウンドやニューズグループを新しく登録するには、「直知」をクリックします。 追加した ニーズグループを編集、エクスポート、制除するには、対象をクリックしてから、希望の vします。 sk.ne.jp (間定) poE.nsk.ne.jp TDソフトコミュニティ (異定) ws.microsoft.com リ サービス
開じる	閉じる

16 アカウントのプロパティ画面では「サーバー」タブをクリック し、送信メールサーバーの「このサーバーは認証が必要」に チェックをいれ、「適用」をクリックします。

5 / 1HHC	
受信メール サーバ	ーの種類(M): POP3
受信メール (POP3)	J(I): po6.nsk.ne.jp
送信メール (SMTP)(U): po6.nsk.ne.jp
受信メール サーバー	
ユーザー名(点):	nsk
パスワード(Ⴒ):	•••••
	図パスワードを保存する(₩)
□ セキュリティで	保護されたパスワード認証でログオンする(<u>S</u>)
送信メールサーバ	
2のサーバーは	認証が必要(<u>v</u>) 設定(E)

17

次に「詳細設定」タブをクリックし、サーバーのポート番号の 「送信メール (SMTP)(0)」のポート番号を「25」から「587」に 変更し、「適用」をクリックします。

1 台のパソコンに複数のネスクメールアカウントを設定してい る場合は、全てのアカウントに同じ設定を行ってください。

設定は以上です。 「OK」をクリックしてプロパティ画面を閉じてください。

‡i po6.nsk.ne.jp プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	.
送信メール (SMTP)(Q) 587 既定値を使用(U)	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 110	
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	
短い	
送信	.
一次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)	ж КВ
配信	
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
□サーバーから削除する(B) 5 🔄 日後	
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(凹)	
	2013.0

